



Implantação da Amazon AWS

GUIA DE IMPLANTAÇÃO DO EDGEADC

Propriedades do documento

Número do documento: 2.0.4.20.22.15.04

Data de criação do documento: 5 de agosto de 2021

Documento Editado por último: 20 April 2022

Autor do documento: Jay Savoor

Último documento editado por:

Aviso de isenção de responsabilidade de documento

Os screenshots e gráficos deste manual podem diferir ligeiramente de seu produto devido a diferenças no lançamento do produto. A Edgenexus garante que eles façam todos os esforços razoáveis para assegurar que as informações contidas neste documento sejam completas e precisas. A Edgenexus faz alterações e correções nas informações deste documento em lançamentos futuros quando a necessidade surgir. A Edgenexus não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros.

Direitos autorais

© 2022. Todos os direitos reservados.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não representam um compromisso da parte do fabricante. Nenhuma parte deste guia pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e gravação, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito do fabricante. As marcas registradas são propriedades de seus respectivos proprietários. Todos os esforços são feitos para tornar este guia o mais completo e preciso possível, mas nenhuma garantia de aptidão está implícita. Os autores e a editora não terão responsabilidade ou obrigação perante qualquer pessoa ou entidade por perdas ou danos decorrentes do uso das informações contidas neste guia.

Marcas

O logotipo da Edgenexus, Edgenexus, EdgeADC, EdgeWAF, EdgeGSLB, EdgeDNS são todas marcas registradas da Edgenexus Limited. Todas as outras marcas registradas são propriedades de seus respectivos proprietários e são reconhecidas.

Apoio Edgenexus

Se você tiver alguma pergunta técnica sobre este produto, por favor, levante um ticket de suporte em: support@edgenexus.io

Introdução

Este documento cobre a disponibilidade e a implantação do equilibrador de carga EdgeADC dentro do ambiente AWS da Amazônia.

Tipos de EdgeADC disponíveis em AWS

Há dois tipos de licença de EdgeADC disponíveis para uso dentro da AWS.

Licença Amazon Timed

Esta versão do EdgeADC utiliza uma licença fornecida através do sistema Amazon time-charged. Você paga pelo EdgeADC com base no tempo.

A URL para acessar esta versão é:

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-urziykh5yvcom?sr=0-3&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa

Traga a sua licença de uso

A versão de licença BYOL do produto permite que você compre licenças do seu parceiro revendedor e as utilize no EdgeADC implantado pela AWS. Este método altamente flexível significa que você pode usar esta licença em qualquer ambiente caso deseje mudar do sistema AWS em uma data futura. Ele também permite o uso de licenças perpétuas e SaaS disponíveis na Edgenexus.


A URL para acessar esta versão é:

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ceayj723ea2t2?sr=0-2&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa

Implantando o Dispositivo EdgeADC

Este processo é idêntico para ambas as versões de licença, e o processo que explicaremos nas páginas seguintes é para a edição BYOL.

1. Localize a versão EdgeADC que você deseja usar. Você pode fazer isso fazendo login em sua conta AWS Marketplace e procurando por *Edgenexus*.
2. Você verá vários produtos, mas o que precisamos procurar é o *Balanceador de Carga de Aplicação / Controlador de Entrega de Aplicação (BYOL)*




EDGE NEXUS **Application Load Balancer / Application Delivery Controller (BYOL)**
By Edgenexus | Ver 4.2.9 (Build 1895)
Our ADC Load Balancer allows you to easily achieve great things such as Security, traffic management, SSO/Pre-authentication and Load balancing of course. Advanced features are delivered in an intuitive and easy to use format for people that don't have time for complexity and manuals! We offer...

EDGE NEXUS **Application Load Balancer / Application Delivery Controller**
By Edgenexus | Ver 4.2.9 (Build 1895)
Starting from \$0.22 to \$2.11/hr for software + AWS usage fees
Our ADC Load Balancer allows you to easily achieve great things such as Security, traffic management, SSO/Pre-authentication and Load balancing of course. Advanced features are delivered in an intuitive and easy to use format for people that don't have time for complexity and manuals! We offer...


3. Clique no link do título do produto, e isto o levará para a página seguinte.

Implantação da Amazon AWS

GUIA DE IMPLANTAÇÃO DO EDGEADC




4. Você precisará selecionar o tamanho do aparelho e sua localização dentro da infra-estrutura AWS. Para fazer isso, desça nesta página até ver a seção de configuração.




5. Clique no botão amarelo Continuar a Inscrição para iniciar o processo.
6. A próxima etapa é aceitar os termos e condições da Amazon, que são obrigatórios.

Implantação da Amazon AWS

GUIA DE IMPLANTAÇÃO DO EDGEADC




7. A assinatura do aparelho será agora criada, e você será solicitado a continuar a configuração.




Implantação da Amazon AWS

GUIA DE IMPLANTAÇÃO DO EDGEADC

8. Uma vez que a assinatura tenha sido inicializada dentro da AWS, será mostrada a página abaixo.



9. Clique no botão Continuar para iniciar, e você verá a página mostrada na imagem a seguir. Aqui você pode ajustar o tamanho a partir do m5.large padrão. Há também outras opções para ações de lançamento, VPC e configurações de sub-rede.



10. Uma vez que você tenha concluído as configurações conforme necessário, você pode clicar no botão Iniciar.
11. As credenciais para acessar o aparelho EdgeADC são fornecidas pela Amazon e são mostradas abaixo. Suas credenciais serão exclusivas para sua instância do aparelho.

Implantação da Amazon AWS

GUIA DE IMPLANTAÇÃO DO EDGEADC

For the AWS virtual appliance please use the following connection details:

User GUI access: `https://<Address>:27376/`

User GUI login: admin

User GUI password: please use AWS instance ID as the password

User CLI access:

User SSH login: admin

User SSH password: please use AWS instance ID as the password

End-user license agreement

By subscribing to this product you agree to terms and conditions outlined in the product [End User License Agreement \(EULA\)](#) ↗

Documentação

Você pode acessar o guia do administrador EdgeADC usando a URL fornecida abaixo.

<https://www.edgenexus.io/documentation>

Obtenção de uma licença

Você pode obter uma licença de software (EVAL, Perpetual ou SaaS) de seu parceiro local. Uma vez recebida a licença, você pode instalá-la usando o GUI e acessando *Advanced > Software*. Consulte o guia de administração do EdgeADC, localizado em <https://www.edgenexus.io/documentation>.

Ajuda e suporte

O suporte pós-venda pode ser acessado iniciando primeiro um ticket de suporte em:

<https://www.edgenexus.io/getsupport>

Entraremos em contato com você por telefone ou e-mail, dependendo da gravidade do problema.